

ニフクラ ベーシックホスティング
メールホスティング機能

DKIM 設定マニュアル

富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

本資料の内容は2018年11月現在のものです。

Copyright 2018 FUJITSU CLOUD TECHNOLOGIES LIMITED

目次

1. DKIM 利用予約
2. DNS サーバー設定
3. DKIN 設定確認



- ニフクラ ベーシックホスティングのコントロールパネルへログインください。
ログインページ <https://basic.hosting.nifcloud.com/service/auth/loginUtr>
- ログインIDとパスワードを入力して [ログイン] ボタンをクリックしてください。

- 契約一覧で、DKIMを設定するサービス名をクリックしてください。



- 「メールホスティングの管理」をクリックしてください。




- ログインID（管理者 Mailアカウント）とパスワード（管理者 Mailパスワード）を入力し [ログイン] ボタンをクリックしてください。

ログイン

ログインID、パスワードを入力し [ログイン] ボタンを押下して下さい。

ログインID :

パスワード :

 ログイン

- 「ドメイン情報」タブをクリックしてください。

トピックス

 **ドメイン情報** **利用企業管理者情報** **アカウント情報** **ML情報** **システム情報**

▼ **システム情報**

☐ **トピックス**

トピックス

- 「DKIM利用設定」をクリックしてください。

ドメイン転送情報設定

ドメイン情報 **利用企業管理者情報** **アカウント情報** **ML情報** **システム情報**

▼ **ドメイン情報**

☐ **ドメイン転送情報設定**

☐ **DKIM利用設定**

企業情報

▼ ドメイン情報

▷ ドメイン転送情報設定

▷ DKIM利用設定

- 利用されるドメインをチェックし [選択] をクリックしてください。

企業情報

利用企業名 example name

ドメイン情報一覧

DKIM利用設定を行うドメインを選択して下さい。

選択	ドメイン
<input checked="" type="radio"/>	example.com

ドメイン情報一覧

DKIM利用設定を行うドメインを選択して下さい。

選択	ドメイン
<input checked="" type="radio"/>	example.com

DKIM署名利用状態

※下に記載されている「DKIM公開鍵に関するDNS情報」をDNSに登録および、「利用予約」をお願いいたします。
登録確認が完了次第、DKIM署名に対応したメールがご利用いただけます。
登録確認が完了した際にはアカウント管理者宛に完了通知メールが届きます。

ドメイン名	example.com
DKIM署名利用状態	停止中

DKIM公開鍵に関するDNS情報	
	IN CNAME
	IN CNAME
	IN CNAME

- DKIM公開鍵に関するDNS情報が表示されますので全てメモ帳などにコピーし保存します。
(他社のネームサーバーをご利用中の場合、DNSサーバー設定が必要になります。)
- [利用予約] ボタンをクリックしてください。

① Copy

DKIM公開鍵に関するDNS情報の構成
<ホスト名> IN CNAME <VALUE>
<ホスト名> IN CNAME <VALUE>
<ホスト名> IN CNAME <VALUE>

利用予約

②

- ドメイン名を確認して [OK] ボタンをクリックしてください。

DKIM利用予約確認

▼ ドメイン情報

- ▶ ドメイン転送情報設定
- ▶ DKIM利用設定

DKIM署名メール送信の利用設定を行います。
よろしければ [OK] ボタンを押下してください。

ドメイン名	example.com
-------	-------------

OK キャンセル

- DKIM利用予約手続きは完了となります。次に DNSサーバーの設定を行ってください。

DKIM利用予約完了

▼ ドメイン情報

- ▶ ドメイン転送情報設定
- ▶ DKIM利用設定

DKIM署名メール送信の利用予約状態に設定しました。

ドメイン名	example.com
-------	-------------

事前にDNSサーバーの設定を行っている場合、これでシステム設定作業が開始されます。
設定完了後、アカウント管理者宛に完了通知メールが送信されます。

この手順は、ご利用中のネームサーバーが「ns0.dns.nifcloud.com」「ns1.dns.nifcloud.com」と表示されている場合の手順となります。他のネームサーバーをご利用中の場合は、保存したDNS情報を元にお使いのサービスにて設定ください。

- コントロールパネルに戻り「DNSの管理」をクリックしてください。



- ネームサーバー名を確認して [設定変更] をクリックしてください。

DNSの管理

■ 契約状態


契約状態	契約中
------	-----

■ 現在ご利用中のネームサーバー

ネームサーバー名	ns0.dns.nifcloud.com
	ns1.dns.nifcloud.com

■ レコード設定

DNSサーバーのレコード情報を設定します。



- 「ホスティングサービスのレコード設定」欄の「DKIM」をチェックして、[次へ]ボタンをクリックしてください。

■ホスティングサービスのレコード設定

ホスティングサービス関連のレコードを簡単に設定することができます。（無料）
設定する場合はチェックボックスにチェックを入れてください。

※すでにご利用中のホスト名のレコードは設定できません。ご利用中のレコードを削除してから設定してください。

Web / FTPサーバー		メールサーバー	
<input checked="" type="checkbox"/>	Web (www)	<input checked="" type="checkbox"/>	メール
<input checked="" type="checkbox"/>	Web (wwwなし)	<input checked="" type="checkbox"/>	メーリングリスト
<input checked="" type="checkbox"/>	FTP	<input checked="" type="checkbox"/>	POP
		<input checked="" type="checkbox"/>	SMTP
		<input checked="" type="checkbox"/>	DKIM



- 設定内容を確認して[設定する]ボタンをクリックしてください。
- 設定が完了するとアカウント管理者宛てに完了通知メールが送信されます。
- 完了通知メールを受信したら、次にDKIM設定の確認を行います。

■DNS設定のご確認

設定内容をご確認ください。

No.	ホスト名	レコード TYPE	VALUE/優先順位	コメント	ステータス
表省略					
設定レコード数					0レコード

■ご注意

- ご利用料金は、その月の設定レコード数の最大値を利用料として請求いたします。
- ホスティングサービス関連のレコードは有料の設定レコード数には含まれません。

前のページへ戻る

設定する



- コントロールパネルの「メールホスティングの管理」をクリックしてください。



- ログインID（管理者 Mailアカウント）とパスワード（管理者 Mailパスワード）を入力し [ログイン] ボタンをクリックしてください。

ログイン

ログインID、パスワードを入力し [ログイン] ボタンを押下して下さい。

ログインID:

パスワード:

ログイン

- 「ドメイン情報」タブをクリックしてください。



▼ システム情報


☑ トピックス

トピックス

- 「DKIM利用設定」をクリックしてください。



- 確認するドメインをチェックし[選択]をクリックしてください。



- DKIM署名利用状態が「～利用中」となってることをご確認ください。




以上で、DKIM利用設定は完了となります。

DKIM利用を停止する場合：

- ① 「DKIM利用設定」画面のドメイン情報一覧から利用を停止するドメインを選び [選択] ボタンをクリックしてください。
- ② 「DKIM署名利用状態」画面で [利用停止] ボタンをクリックしてください。
- ③ 「DKIM利用設定」画面で [OK] ボタンをクリックするとDKIM利用の停止が確定します。

ニフクラ ベーシックホスティング専用窓口

 0120-325-662 受付時間 9:00 - 17:45 (土日祝除く)

富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目16番12号 G-7ビルディング